

ICCで契約したSIMの設定方法

1 SIMカードの挿入

ICCで契約可能なSIMは「標準」「Micro」「nano」の3種類です。

サイズの異なるSIMカードや改造したSIMカードは絶対に使用しないでください。

お手持ちの端末にSIMカードを挿入

- ・SIMカード挿入前に、端末の電源を切ってください。
- ・SIMカードの挿入方法については、お手持ちの端末に付属の取扱説明書やメーカーのホームページでご確認ください。

注意

- ・SIMを取り扱うときは、静電気防止用手袋などを使用してください。
- ・SIMの金属部分を素手で触ったり、キズが付くと正常に動作しない場合があります。
- ・端末の仕様によりICCの提供するSIMカードが利用できない場合がございます。事前に利用可能かどうか製品提供元へご確認ください。
- ・ICCが提供するSIMカード挿入時に発生した、故障・破損・動作不良につきましては、弊社では保証いたしません。

2 電源をオンにする

3 SIMカードの設定

SIMカードを利用するにはアクセスポイントの設定が必要となります。お手持ちの端末の取扱説明書などを参考に設定を行ってください。

この説明書では、一般的な名称で説明しています。
※端末によっては名称等が異なる場合があります。

1 「設定」を選択

「設定」を起動します。

2 「モバイルネットワーク」を選択

「モバイルネットワーク」を表示します。

3 「アクセスポイント(APN)」を表示

4 「アクセスポイント」を編集

ICCのSIMカードを利用するため、アクセスポイントを新規作成します。

「追加」または「+」をタッチします。

①「名前」をタッチします。

【**ICC**】と入力し、「OK」をタッチします。

②「APN」をタッチします。

【**vmobile.jp**】と入力し、「OK」をタッチします。

③「認証タイプ」をタッチします。

【**PAPまたはCHAP**】をチェックします。

5 「アクセスポイント」の設定を保存

各項目を入力後、設定を保存します。

6 利用するアクセスポイント(APN)の選択

利用するアクセスポイントとして「ICC」を選択します。

7 SIMカードで通信が可能かを確認する

・「Wi-Fi」機能で通信している場合があるため、アクセスポイントを設定した後に「Wi-Fi」をOFFにしてください。

・インターネットで接続可能かどうか、「ブラウザ」を起動してください。

格安通話機能の設定

4 Playストアから『格安通話dialer』をインストール



検索をタッチし、「格安通話ダイヤラー」と入力します。
「格安通話ダイヤラー」のアイコンをタッチしてインストールします。

※「格安通話ダイヤラー」アプリをインストールする事で、格安通話(通話料10円/30秒)となります。
本アプリから発信されない場合は適用されませんので、必ずインストールをお願いします。

1 「格安通話dialer」を選択

アプリを起動します。


2 「設定」(右上)を選択

「設定画面」を表示します。



3 「ケーブルテレビ局専用設定」を選択

4 「F-0037692」を選択→OK



電話をかけるときは…



①電話アイコンをタップします。



②格安通話ダイヤラーをタップ後、「常時」をタップしてください。※2回目以降は自動で選択されます。



③電話番号を入力して「格安電話」もしくは「通常電話」をタップ



④「はい」をタップします

■ 格安電話について
電話番号の前に0037692を付け
楽天でんわを経由することで、
通常より格安の通話料で通話
することができます。

■ 連絡帳からかける場合




①「連絡帳」をタップします。

②連絡したい名前をタップします。

③「格安電話」もしくは「通常電話」をタップします。

④「はい」をタップします

■ 短縮ダイヤルからかける場合



①短縮ダイヤルをタップします。

②「格安電話」もしくは「通常電話」をタップします。